Print deze handleiding voor eenvoudig gebruik

Drukland
kleine prijzen, groot verschil

HANDLEIDING RESOLUTIE

Het controleren van de juiste resolutie van afbeeldingen.

Dit is de handleiding voor Adobe Photoshop.

Handleiding ‘Resolutie’

Volg onderstaande stappen om de resolutie te bepalen van uw afbeelding. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers, te vinden op het laatste blad van deze handleiding.



Stap 1

Open de afbeelding, waarvan u de resolutie wilt weten, in Adobe Photoshop.



Stap 2

Ga vervolgens naar “Image - Image Size”.



Stap 3

Het venster “Image Size” wordt nu getoond. Het is belangrijk te kijken naar het formaat van de afbeelding, bij “Document Size”. Deze moet ingesteld worden op het formaat waarin de afbeelding afgedrukt moet worden.

Wij bevelen aan de resolutie/resolution in te stellen op 300 pixels/inch. Bij het aanpassen van de resolutie naar 300, kan het zijn dat Photoshop de afbeelding verkleind. Dit is het maximale formaat waarin de afbeelding gedrukt kan worden, met behoud van een resolutie van 300 pixels/inch.

150 pixels/inch is het minimum dat wij hanteren. Alles onder de 150 pixels/inch kan blokkerig/onscherp overkomen op het drukwerk.

Vervolg controleren van de resolutie in Photoshop.

Afbeelding 300 DPI
Een resolutie van 300 DPI (pixels per inch) is de kwaliteit die wij aanraden.

Afbeelding 150 DPI
Een resolutie van 150 DPI (pixels per inch) is de kwaliteit die als minimum wordt gehanteerd.



Afbeelding 72 DPI
Een resolutie van 72 DPI (pixels per inch) zal niet in productie genomen worden. Het drukwerk wordt met deze kwaliteit zeer onscherp/blokkerig.

Wat als mijn afbeelding een te lage resolutie kent?

De resolutie van een afbeelding kan alleen verhoogd worden door de afbeelding te verkleinen. Heeft u een grote afbeelding nodig met een goede resolutie? De enige oplossing is op zoek te gaan naar een soortgelijke afbeelding in een hogere resolutie.

Drukwerk